

Anleitung ERDAS IMAGINE 2020 – Installation und Lizenzierung (Rechner mit IMAGINE und Lizenzserver sind identisch)

Inhalt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Allgemeines | 1 |
| 2 | Downloadlinks und weitere Softwareinformationen | 1 |
| 3 | Installation ERDAS IMAGINE 2020..... | 2 |
| 4 | Aktivierung der Lizenzen..... | 3 |
| 5 | Das Rehosting von bereits aktivierten Lizenzen..... | 5 |

1 Allgemeines

Die inhaltlichen Weiterentwicklungen der Software finden Sie im [What's new in PowerPortfolio 2020](#). Dieses Dokument beschreibt die Installation sowie die Lizenzierung.

Alle Installationsvoraussetzungen werden durch den IMAGINE Installer mit abgedeckt. Das betrifft auch die Tools zur Administration der Lizenzen und zur Lizenzierung selbst.

Diese Anleitung beschreibt den Fall, dass der lokale Rechner, auf dem mit ERDAS IMAGINE 2020 gearbeitet werden soll, gleichzeitig auch der Lizenzserver ist.

Die Installation für ERDAS IMAGINE 2020 ist in Kapitel 3 beschrieben.

Das Verfahren für die Aktivierung der Lizenzen entnehmen Sie Kapitel 4, für das Deaktivieren Kapitel 5.

2 Downloadlinks und weitere Softwareinformationen

Über das Hexagon Geospatial Download Portal erhalten Sie die erforderlichen Installationsdateien (<http://download.hexagoneospatial.com/download-portal>).

Details und Videos zur Lizenzierung (in Englisch) finden Sie in der [Hexagon Geospatial Licensing Knowledge Base](#).


Eine Registrierung ist erforderlich.

Hier der direkte Link zur Software:

1. Hexagon Geospatial Licensing
<https://download.hexagongeospatial.com/downloads/other/geospatial-licensing-2020>
2. ERDAS IMAGINE 2020 Update 1 (das separate Spatial Modeler Deep Learning Expansion Pack entfällt) <https://download.hexagongeospatial.com/downloads/imagine/erdas-imagine-2020-64-bit-update-1>


3 Installation ERDAS IMAGINE 2020

- Falls Sie ERDAS IMAGINE 2018 und die zugehörigen Lizenztools installiert haben, öffnen Sie Geospatial License Administration 2018 und stoppen Sie den Lizenzdienst.
- Führen Sie zunächst - wenn vorhanden - die Deinstallation des Intergraph License Administration Tools 11.21 oder früher aus der Systemsteuerung heraus durch. ERDAS IMAGINE 2018, 2016 und 2015 können parallel installiert bleiben und werden vom neuen Lizenztool unterstützt.



- Installieren Sie den Geospatial License Administrator 2020: Entpacken Sie die ZIP-Datei und führen Sie Setup.exe im Verzeichnis \LicenseAdmin\ aus.
- Installieren Sie ERDAS IMAGINE 2020: Entpacken Sie die ZIP-Datei und starten Sie die Setup.exe-Datei. Damit werden alle benötigten Programme installiert.

Hinweis: Der Installations-User muss zur Gruppe der Administratoren gehören bzw. lokale Admin-Rechte besitzen.



- Für die Verwendung des Geodatabase-Formats in ERDAS IMAGINE 2020 installieren Sie optional nach der Installation von ERDAS IMAGINE 2020 die Erweiterung Geodatabase Support.
- Nach erfolgter Installation von ERDAS IMAGINE 2020 starten Sie das neu installierte Programm „Geospatial License Administration 2020“, um den Lizenzserver einzurichten.

4 Aktivierung der Lizenzen

Für die neue Version 2020 (v16.6) benötigen Sie eine neue Lizenz. Seit der Version 2018 gilt ein vereinfachter Lizenzierungs-Mechanismus. Die Lizenz wird automatisch mit Hilfe einer ActivationID (Aktivierungsschlüssel) auf Ihren Computer übertragen, d.h. die Übermittlung der Hardware-ID (CompositeID) an GEOSYSTEMS ist nicht mehr nötig.


Die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte sind **auf dem Rechner** durchzuführen, auf dem auch ERDAS IMAGINE 2020 installiert wurde.

Voraussetzungen zur Aktivierung der Lizenzen sind:


- Ihr Lizenzserver ist online zugänglich (für eine Offline-Lizenzierung kontaktieren Sie bitte vorab unseren Support).
- die Intergraph Licensing Tools der Version 2018 und früher sind deinstalliert (s. Kapitel 3).
- die E-Mail bzw. die XML-Datei mit den ActivationIDs aller lizenzierten Hexagon-Produkte liegt vor. Die ActivationID erzeugen Sie direkt im [Hexagon Geospatial Licensing Portal](#). Der Kunde muss sich (einmalig) [hier](#) im Hexagon Geospatial Licensing Portal registrieren. Hexagon Geospatial prüft die Zugangsdaten und schaltet dann den Zugang frei. Die Prüfung kann maximal 3 Tage dauern.

Grundsätzlich ist die Aktivierung der Lizenzen mittels des XML-Files zu empfehlen.


Starten Sie das Programm „Geospatial Licensing Administration 2020“ und wählen Sie unter „License“ die Schaltfläche „Activate License(s)“ aus:



Es öffnet sich das „Activate Licenses“-Fenster:




Klicken Sie „Browse File...“ an, daraufhin öffnet sich das „Define Import Activation File“-Fenster:



Mit „Browse...“ laden Sie Ihr XML-File mit den Activation-IDs. Bestätigen Sie mit „OK“.

Im Fenster „Activate Licenses“ werden nun die zu aktivierenden Lizenzen aufgelistet.


Klicken Sie nun auf „Activate“. Jetzt wird die Aktivierungsanfrage an den Hexagon-Server übermittelt und nach einigen Sekunden Wartezeit leert sich das Fenster. Dafür muss Ihr Rechner eine Online-Verbindung zur Verfügung stellen.



Klicken Sie auf „Close“, daraufhin sollten in Geospatial Licensing Administration 2020 Ihre aktivierten Lizenzen ähnlich wie folgt gelistet sein:


| License Sources | Feature Name | Current Version In Use | Current Version Total | Older Versions In Use | Older Versions Total | Version | Expiration |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------|
| C:\Users\Public\Intergraph\Licenses | | | | | | | |
| PLUTO (local server) | eATE Workstation | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.5; 16.0 | 31-Jan-2018 (1) |
| eATE Workstation | ERDAS Engine Process | 0 | 16 | 0 | 8 | 16.5; 16.0 | 31-Jan-2018 (8) |
| ERDAS Engine Process | Feature Termin Editor for ArcGIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 31-Jan-2018 (1) |

Bei Erstinstallation auf dem jeweiligen Rechner muss unter „View“ mit „Add Concurrent License Source...“ der Lizenzserver angegeben werden. Die Einstellung für den Port sollte bei „auto“ belassen werden, es sei denn Sie wollen explizit einen bestimmten Port Ihrer Wahl belegen. Dabei muss sichergestellt sein, dass dieser Port frei und nicht bereits durch eine andere Anwendung belegt ist. Geben Sie bitte „localhost“ (ohne Anführungszeichen) in die Eingabezeile „Computer name“ ein.



Nach der Eingabe des Lizenzservers verbindet sich das Administration Tool mit dem Lizenzserver und versucht die Lizenzen von dort zu beziehen. Abschließend empfiehlt es sich, ERDAS IMAGINE 2020 zur Kontrolle aufzustarten.

Beim Starten von ERDAS IMAGINE wird Ihre Lizenz abgefragt, Ihre Lizenzberechtigung ausgegeben und Ihre Zustimmung eingefordert. Es wird die Minimallizenz (IMAGINE Essentials) angezeigt, auch wenn Sie eine andere Ausbaustufe oder Zusatzmodule lizenziert haben:



5 Das Rehosting von bereits aktivierten Lizenzen

Sollten Sie Ihre Lizenzen auf einen anderen Lizenzserver legen wollen, so müssen die Lizenzen zunächst am bestehenden Rechner deaktiviert werden. Rufen Sie hierfür das Geospatial Licensing 2020 auf und wählen Sie „License - Deactivate / Return License(s)“.



Sobald dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, können Sie die Lizenzen auf einem beliebigen anderen Rechner, wie in Kapitel 4 beschrieben, aktivieren.

Viel Erfolg und Freude mit der Hexagon Geospatial 2020 Software.

Ihr **GEOSYSTEMS** Support Team.

Kontakt:

GEOSYSTEMS GmbH

Support

Riesstr. 10

82110 Germering

E-Mail: support@geosystems.de

Tel.: +49 (0) 89 89 4343-44