

Anleitung GeoMedia Desktop 2020 – Installation und Lizenzierung

Inhalt

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Allgemeines | 2 |
| 2 | Downloadlinks und weitere Softwareinformationen | 2 |
| 3 | Vorbereitende Deinstallation früherer Komponenten..... | 2 |
| 4 | Aktivierung der Lizenzen..... | 3 |
| 5 | Installation GeoMedia Desktop 2020 | 5 |
| 6 | Das Rehosting von bereits aktivierten Lizenzen..... | 11 |

1 Allgemeines

In diesem Dokument finden Sie eine Beschreibung der Installation, der Konfiguration und der Lizenzierung von GeoMedia Desktop 2020. Informationen zur inhaltlichen Weiterentwicklung der Software entnehmen Sie bitte dem Dokument [What's New in PowerPortfolio 2020](#).

2 Downloadlinks und weitere Softwareinformationen

Über das Hexagon Geospatial Download Portal erhalten Sie die erforderlichen Installationsdateien (<http://download.hexagongeospatial.com/download-portal>).

Details und Videos zur Lizenzierung (in Englisch) finden Sie in der [Hexagon Geospatial Licensing Knowledge Base](#).

Für den Download ist eine Registrierung notwendig. Die folgenden Direkt-Links führen Sie zum jeweiligen Software-Download:

1. Geospatial Licensing 2020
<https://download.hexagongeospatial.com/downloads/other/geospatial-licensing-2020>
2. GeoMedia Desktop 2020
<https://download.hexagongeospatial.com/downloads/geomedia/geomedia-desktop-2020>
3. GeoMedia Desktop 2020 Add-Ons
<https://download.hexagongeospatial.com/search?lang=en&keyword=2020&product=c5f0d9a9-dc44-4d48-a8bd-a2e307cb39b7>

3 Vorbereitende Deinstallation früherer Komponenten

Deinstallieren Sie im ersten Schritt mit Hilfe der „Systemsteuerung – Programme deinstallieren oder ändern“ frühere Versionen des Intergraph bzw. Geospatial License Administration Tools.

| Name | Herausgeber | Installiert am | Größe | Version |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|------------------|
| Intel® Grafiktreiber | Intel Corporation | 04.12.2017 | 3,16 MB | 20.19.15.4424 |
| Intergraph Licensing 11.13.2 | Intergraph Security, Governmen... | 24.08.2016 | 102 MB | 11.13.0201.00001 |
| IrfanView (remove only) | Irfan Skijjan | 04.12.2017 | 3,00 MB | 4.41 |
| Java 8 Update 161 | Oracle Corporation | 30.01.2018 | 100 MB | 8.0.1610.12 |

Deinstallieren Sie außerdem – wenn vorhanden – alle früheren GeoMedia Major und Minor Releases. Diese sind nicht mit GeoMedia 2020 kompatibel.

4 Aktivierung der Lizenzen


Für GeoMedia Desktop 2020 (v16.6) benötigen Sie eine neue Lizenz. Seit Version 2018 gilt ein vereinfachter Lizenzierungs-Mechanismus. Die Lizenz wird automatisch mit Hilfe einer Activation ID (Aktivierungsschlüssel) auf Ihren Computer übertragen, d.h. die Übermittlung der Hardware ID (CompositeID) an GEOSYSTEMS ist nicht mehr nötig. Dazu muss Ihr Computer online zugänglich sein.

Im [Hexagon Licensing Portal](#) können Sie ab sofort auch Offline-Lizenzen generieren. Sollten Sie nach Auswahl der Lizenzversion (v16.6 für 2020) keine Checkbox zum Aktivieren einer Offline-Lizenz erhalten, so erstellen Sie mit einem Klick auf „Create Ticket“ eine Anfrage bei Hexagon und begründen, dass Sie nicht online lizenzieren können.


Voraussetzungen zur Aktivierung der Lizenzen sind:

- die Intergraph bzw. Geospatial Licensing Tools der Version 2018 und früher sind deinstalliert (s. Kapitel 3)
- die Activation IDs bzw. die XML-Datei mit den Activation IDs der zu lizenzierenden Hexagon-Produkte liegen vor
- Ihr Rechner ist online zugänglich


Grundsätzlich ist die Aktivierung der Lizenzen mittels des XML-Files zu empfehlen. Speichern Sie dieses in Ihrem Dateiverzeichnis. Starten Sie nun das Programm „Geospatial License Administration 2020“ und wählen Sie unter „License“ die Schaltfläche „Activate License(s)“ aus:



Es öffnet sich das „Activate Licenses“-Fenster:



Klicken Sie auf „Browse File...“, daraufhin öffnet sich das „Define Import Activation File“-Fenster:



Fügen Sie unter Import Activation File den Datei-Pfad zu Ihrer Activation.xml-Datei ein.


Die Funktion „Browse...“ war in der ersten Auslieferung des Hexagon Geospatial License Administration fehlerhaft und führte zum Absturz des License Tools.

Bestätigen Sie mit „OK“.

Im Fenster „Activate Licenses“ werden nun die zu aktivierenden Lizenzen aufgelistet.

Klicken Sie auf „Activate“. Jetzt wird die Aktivierungsanfrage an den Hexagon-Server übermittelt und nach einigen Sekunden Wartezeit leert sich das Fenster.

Bei diesem Vorgang muss Ihrem Rechner eine Internetverbindung zur Verfügung stehen.




Klicken Sie „Close“, daraufhin sollten in Geospatial License Administration 2020 Ihre aktivierten Lizenzen ähnlich wie folgt gelistet sein:




5 Installation GeoMedia Desktop 2020


Nach erfolgreicher Lizenzierung installieren Sie GeoMedia Desktop 2020 durch Ausführen der Setup.exe-Datei. Diese findet sich nach Extraktion der ZIP-Datei in der obersten Verzeichnisebene. Mit einem Klick auf Installation im Hexagon Geospatial Setup-Manager starten Sie den Installationsprozess.




Nach der Installation von GeoMedia Desktop 2020 startet automatisch der GeoMedia Desktop 2020 Configuration Wizard.

Hinweis: Möglicherweise ist ein Neustart Ihres Rechners notwendig. Klicken Sie in dem Fall auf „Ja“ und starten Sie nach dem Neustart GeoMedia Desktop 2020. Es erscheint eine Abfrage zum Aufruf des Configuration Wizard, die Sie mit „OK“ bestätigen.







Hier können Sie im nächsten Schritt die gewünschte Ausbaustufe definieren.



Wurden zusätzliche Sprachpakete installiert, lassen sich diese in einem weiteren Schritt auswählen.




Im darauffolgenden Dialog weisen Sie den Lizenzserver zu.





Die Lizenz muss zuvor im Geospatial Licensing Administrator aktiviert worden sein (siehe Kapitel 4). Tragen Sie unter Concurrent License Server Ihren Rechnernamen ein.



Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, eine Prioritäts-Reihenfolge im Fall von mehreren Lizenzquellen festzulegen. Klicken Sie auf „Weiter“.




Bei erfolgreicher Installation und Konfiguration erhalten Sie die folgenden Meldungen:



6 Das Rehosting von bereits aktivierten Lizenzen

Sollten Sie Ihre Lizenzen auf einen anderen Lizenzserver legen wollen, so müssen die Lizenzen zunächst auf dem bestehenden Rechner deaktiviert werden. Rufen Sie hierfür das Geospatial Licensing 2020 auf und wählen Sie License - Deactivate / Return License(s).



Sobald dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, können Sie die Lizenzen auf einem beliebigen anderen Rechner aktivieren.

Viel Erfolg und Freude mit der Hexagon Geospatial 2020 Software.
Ihr **GEOSYSTEMS** Support Team.

Kontakt:

GEOSYSTEMS GmbH

Support

Riesstraße 10

82110 Germering

E: support@geosystems.de

T: +49 (0) 89 89 4343-44